

6.1.3 Anschlagpunkt an einem Türrahmen

Steht kein abgegrenztes Mauersegment zur Verfügung, kann auch eine Türöffnung als Anschlagpunkt herangezogen werden. Hierfür wird das Türblatt aus dem Rahmen ausgehängt und ein Kantholz mit den Mindestmaßen 12×15 cm als Türanker an die Mauer beidseitig des Türrahmens am Boden angelegt. Das Kantholz sollte an beiden Seiten des Türrahmens 40 bis 50 cm überstehen, um eine großflächige Krafteinleitung in das Mauerwerk zu gewährleisten. Um das Kantholz gegen seitliches Verrutschen zu sichern, lassen sich innerhalb der Türöffnung Bauklammern in das Kantholz eintreiben, die dieses innerhalb der Türöffnung fixieren. Um diesen Balken wird eine Bandschlinge als Aufnahme für einen HMS-Redundanzkarabiner gelegt.



Abbildung 22:
Anschlagpunkt im Bereich eines
Türrahmens (Foto: Werft)